

WINDOWS PC GUIDANCE

WindowsPCPIN設定 完全ガイド

安全で快適なログイン環境を構築するための全手順

TradeOne シリーズ 推奨環境一覧

ご利用カテゴリ	対象サービス	推奨OS	推奨ブラウザ / アプリ
パソコン (Windows)	TradeOnePro TradeOneBrowser	Windows 11 ※バージョン25H2以降推奨	Edge / Chrome ※いずれもバージョン148以降
パソコン (Mac)	TradeOneBrowser	macOS Tahoe26以降推奨	Safari 26以降 / Chrome 148以降
スマホ / タブレット (iOS / iPadOS)	TradeOneSmart	iOS 26 / iPadOS 26以降推奨	TradeOneSmart アプリ ※最低環境：iOS 26以降
スマートフォン (Android)	TradeOneSmart	Android 16以降推奨	TradeOneSmart アプリ ※メーカーの更新継続機種に限る

❗**留意事項：**パスキー（Passkey）認証をスムーズにご利用いただくため、各OSおよびブラウザは可能な限り最新版へのアップデートをお願いいたします。Android 9以降でも動作する場合がありますが、セキュリティの観点からメーカーサポート内でのご利用を推奨します。


STEP 01: 「設定」を開く

手順 1

設定アプリの起動

タスクバーの検索窓やスタートメニューから「設定」（歯車アイコン）をクリックします。

※検索窓に「設定」と入力することでも素早くアクセスできます。




STEP 02: 「アカウント」を選択

手順 2

ユーザー情報の設定へ

設定画面の左側メニュー（またはタイル表示）から「アカウント」をクリックしてください。

ここでは、サインイン方法やユーザー情報の変更が行えます。



STEP 03: サインインオプション

手順 3

認証方法の管理


「アカウントの設定」内にある「サインインオプション」をクリックします。


Windows Helloによる顔認証、指紋認証、PINなどの設定がまとめられています。

アカウント

アカウントの設定

 ユーザーの情報
プロフィールの写真 >

 サインイン オプション
Windows Hello、セキュリティキー、パスワード、動的ロック >

 リンクされたデバイス
Microsoft アカウントでサインインしているデバイスを検索、修復、管理します >

STEP 04 & 05: PINの選択と開始

手順 4

PIN (Windows Hello)

「サインインする方法」の一覧から「PIN (Windows Hello)」をクリックして展開します。



手順 5

セットアップの開始

展開されたメニュー内にある「セットアップ」ボタンをクリックします。




STEP 06: 本人確認の実行

手順 6

現在のパスワードを入力

セキュリティ確保のため、「アカウントのパスワード」を求められます。

現在設定されているログインパスワードを入力し、本人確認を完了させてください。




STEP 07: PINの登録

手順 7

新しい暗証番号の設定

「新しいPIN」とその**確認用**に同じ数字を入力してください。
英字と記号を含めることもできます。

入力後、「OK」をクリックすれば設定は完了です。次回のサインインからこのPINを使用できます。



The image shows a Windows Security dialog box titled "PIN のセットアップ" (PIN Setup). The dialog is in Japanese and contains the following elements:

- Windows Security logo and title bar with a close button (X).
- Section title: PIN のセットアップ
- Introductory text: Windows Hello の PIN は、デバイス、アプリ、サービスにすばやく、安全にサインインできる方法です。
- Input field: 新しい PIN (New PIN)
- Input field: PIN の確認 (Confirm PIN)
- Checkbox: 英字と記号を含める (Include letters and symbols)
- Buttons: OK and キャンセル (Cancel)

The input fields for "新しい PIN" and "PIN の確認" are highlighted with a red rounded rectangle.

設定後のアドバイス

- ✓ **PINは4桁以上**：推奨は6桁以上ですが、覚えやすい4桁以上の数字を設定しましょう。
- ✓ **英字も使用可能**：「英字と記号を含める」にチェックを入れると、より強力な認証も可能です。
- ✓ **パスワードは忘れずに**：PINを設定しても、システム管理などで元のパスワードが必要になることがあります。
- ✓ **紛失時の対応**：PINを忘れた場合は、サインイン画面の「PINを忘れた場合」からパスワードでリセット可能です。

セキュリティ向上のために



二要素認証

PINと合わせて指紋認証や顔認証を登録することで、さらに安全性が向上します。



定期的な確認

サインインオプションから、常に最新のセキュリティ状態を保つよう心がけましょう。